






Configurar cuenta correo electrónico por defecto en android.
Añadimos cuenta en ajustes del teléfono.



Seleccionamos la opción de correo electrónico.




Seleccionamos tipo de cuenta "OTRO"





Una vez introducidos los datos de correo y contraseña seleccionamos siguiente, seleccionamos tipo de cuenta IMAP.





Nos aparecerá una pantalla de configuración como la que vemos en la imagen en donde debemos modificar el nombre de usuario por toda la cuenta con dominio y el servidor entrante dejando tal cual adjunto en la imagen.

NOTA: Si la cuenta es POP el puerto es 995.

< Ajustes del servidor

Cuenta

Dirección de correo electrónico
actual-proves@████████████████████

Nombre de usuario
actual-proves@████████████████████

Contraseña
██████████

Mostrar contraseña

Servidor entrante

Servidor IMAP
mail.actualse.com

Tipo de seguridad
SSL ▼

Puerto
993

Prefijo de ruta IMAP
Opcional

Iniciar sesión



El servidor de correo saliente de estar configurado de la siguiente manera.
Damos clic en iniciar sesion y quedara OK configurada la cuenta.

Servidor saliente

Servidor SMTP
mail.actualsei.com

Tipo de seguridad
TLS ▼

Puerto
25

Autenticar para enviar correos

actual-proves@[REDACTED]

[REDACTED]

Mostrar contraseña

Iniciar sesión



“OPCIONAL”

CUENTA GMAIL IMAP

En ajustes > cuentas > añadimos cuentas > (IMAP). Introducimos la cuenta de correo y a continuación nos solicita el tipo, definimos el tipo de cuenta IMAP.

A screenshot of an Android email account setup screen. At the top, the time is 1:26 and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the time is the Gmail logo. The email address is partially visible as 'actual-proves@' followed by a redacted area. Below the email address is the question '¿Qué tipo de cuenta es?' and a list of three options: 'Personal (POP3)', 'Personal (IMAP)', and 'Exchange'. The 'Personal (IMAP)' option is selected and highlighted in grey. There are horizontal lines above and below the list of options.



Nos pedirá configuración de entrada, ponemos los siguientes datos.
email, password y el servidor debemos poner **mail.actuasi.com**



Ajustes del servidor de entrada

Nombre de usuario

actual-proves@[REDACTED]

Contraseña

.....



Servidor

mail.actuasi.com

SIGUIENTE



Configuración de salida.
email, contraseña y servidor **mail.actualsei.com**



Ajustes del servidor de salida

Exigir inicio de sesión

Nombre de usuario

actual-proves(

Contraseña

.....

Servidor SMTP

mail.actualsei.com

SIGUIENTE



Damos clic en siguiente y la cuenta quedará OK sincronizada correctamente.



Tu cuenta ya está configurada y en breve
verás tu correo.

Nombre de la cuenta (opcional)

actual-proves@

Tu nombre

Pruebas

Se muestra en los mensajes enviados

SIGUIENTE